



Configurer Outlook Express 6 (OE6) avec un compte de messagerie Bluewin

(Une configuration spéciale est nécessaire, si le fournisseur d'accès n'est pas Bluewin, voir points 10 à 16).

1. Ouvrir Outlook Express 6.
2. Choisir « Outils -> Comptes... »



3. La fenêtre ci-dessous s'ouvre, cliquer sur « Ajouter->Courrier... »



4. L'assistant s'ouvre, taper le nom complet et cliquer sur « Suivant »

Assistant Connexion Internet

Votre nom

Lors de l'envoi d'un courrier électronique, votre nom apparaît dans le champ De du message sortant. Entrez votre nom tel que vous voulez qu'il apparaisse.

Nom complet :

Par exemple : Rosalie Mignon

< Précédent Suivant > Annuler

5. Taper l'adresse de messagerie fournie par Bluewin.

Assistant Connexion Internet

Adresse de messagerie Internet

Votre adresse de messagerie est celle que vos correspondants utilisent pour vous envoyer des messages.

Adresse de messagerie :

Par exemple : personne@microsoft.com

< Précédent Suivant > Annuler

6. Taper les données fournies par Bluewin et cliquer sur « Suivant »

Assistant Connexion Internet

Noms des serveurs de messagerie électronique

Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un serveur


Serveur de messagerie pour courrier entrant (POP3 ou IMAP) :

Un serveur SMTP est le type de serveur utilisé pour l'envoi de vos courriers sortants.

Serveur de messagerie pour courrier sortant (SMTP) :

< Précédent Suivant > Annuler

7. Taper le nom du compte fourni par Bluewin (la partie qui se trouve avant le « @bluewin.ch » tout en minuscule, p. ex : si l'adresse e-mail est untel@bluewin.ch, saisir untel) et taper le mot de passe, puis cliquer sur « Suivant »



Assistant Connexion Internet

Connexion à la messagerie Internet

Entrez le nom et le mot de passe du compte que votre fournisseur de services Internet vous a donné.

Nom du compte :

Mot de passe :


Mémoriser le mot de passe

Si votre fournisseur de services Internet vous demande d'utiliser le mot de passe sécurisé pour accéder à votre compte, sélectionnez la case à cocher « Se connecter avec l'authentification par mot de passe sécurisé ».

Se connecter en utilisant l'authentification par mot de passe sécurisé (SPA)

< Précédent Suivant > Annuler

8. L'assistant adresse ses félicitations, cliquer sur « Terminer »



Assistant Connexion Internet


Félicitations

Vous avez entré toutes les informations requises pour installer votre compte.


Pour enregistrer ces paramètres, cliquez sur Terminer.

< Précédent Terminer Annuler


9. Le compte « pop.bluewin.ch » apparaît dans la fenêtre ci-dessous, cliquer sur « Fermer »




10. Si le fournisseur d'accès Internet (ADSL ou non) n'est pas Bluewin, la configuration est différente. Choisir à nouveau « Outils->Comptes... »




11. Dans l'onglet « Courrier », cliquer sur « propriétés »




12. Choisir l'onglet « Serveur ». A la rubrique « Courrier sortant (SMTP) » remplacer « mail.bluewin.ch » par « smtpauth.bluewin.ch », activer la case à cocher « Mon serveur requiert une authentification » et cliquer sur « Paramètres »




13. S'assurer que les paramètres soient configurés comme ci-dessous et cliquer sur « OK »



14. Revenu à la fenêtre précédente, cliquer sur « OK »



15. Revenu à la fenêtre précédente, cliquer sur « Fermer »



16. Testé avec Bluewin et fournisseur ADSL Sunrise.